



LINHA VERDE

Av. Pres. Castelo Branco, 4 – Caraguatatuba
(12) 3882-1871 / linha.verde@terra.com.br
CNPJ: 04.170.322/0001-30
I.E: 254.107.677.119

Manual de Configuração do DRE

O Demonstrativo de Resultado de Exercício-DRE é um resumo da situação financeira da empresa em um determinado intervalo de tempo (mensal, semestral ou anual).

Para empresas brasileiras, a demonstração do resultado do exercício é obrigatória, de acordo com a lei nº 11.638/07, publicada em 27 de dezembro de 2007.


Resumidamente, a DRE de uma empresa se estrutura da seguinte maneira:

- + Receita Bruta (Faturamento).
- Deduções e abatimentos. (Descontos/Devoluções e Impostos).
- = Receita Líquida
- CMV (Custos de mercadorias vendidas)
- = Lucro Bruto
- Despesas com Vendas
- Despesas Administrativas
- Despesas Financeiras
- = Resultado Antes IRPJ CSLL (Impostos sobre o Resultado)
- Provisões IRPJ E CSLL
- = Resultado Líquido.

Uma estrutura, básica, do DRE que atende a maioria das empresas e demonstra despesas de maior interesse:

- + Receita Bruta**
- Deduções e Abatimentos**
- = Receita Líquida**
- CMV (Custo das mercadorias vendidas)**
- = Lucro Bruto**
- Despesas Fixas**
- Despesas Gerais**
- Despesas c/ Fretes**
- Salários**
- Prolabore**
- Impostos**
- Despesas Financeiras**
- = Resultado Líquido**
- = Ponto de Equilíbrio.**
- = Custo Operacional.**

No DRE podem ser incluídos outros valores de interesse conforme a necessidade/ponto de vista Gerencial, Econômico e Financeiro.



LINHA VERDE

Av. Pres. Castelo Branco, 4 – Caraguatatuba
(12) 3882-1871 / linha.verde@terra.com.br
CNPJ: 04.170.322/0001-30
I.E: 254.107.677.119

Emissão e Configuração.

No sistema SCE, a emissão e configuração é feita através do **Menu Financeiro/Controle de Caixa/ Relatórios/ Dem.Resultados-DRE.**

A janela de Emissão solicita:

Layout do DRE, Data Inicial, Data Final e o Tipo.

Tipo Vertical: Todos os valores são acumulados em coluna única a partir dos acumulados entre as datas inicial e Final.

Tipo Horizontal Mensal: As datas iniciais e finais são convertidas para primeiro e ultimo dia do mês e haverá uma coluna para cada mês com os valores, além de colunas extras de acumulado e média.

Para fazer ou checar os layouts disponíveis pode-se teclar “F7” antes de iniciar a emissão.

Configuração dos Layouts disponíveis.

Ao teclar “F7”, surge a janela de Modelos de DRE.

A coluna Depto normalmente deve ser deixada em branco e serve para o layout filtrar as despesas por determinado departamento.

Pode-se teclar “Insert” para incluir um novo layout ou “Delete” para excluir.

Para proceder a configuração de determinado Layout, deve-se teclar F10 sob a linha do mesmo.

Configuração do Layout Selecionado.

Ao teclar “F10”, surge a janela de Estrutura do DRE, com as colunas:

V : Nome da variável desejada.

Visível: Se a linha/variável será impressa ou não.

Tipo : = Para campo de Resultado, + ou – para soma e subtração ou % para percentual.

Título : Nome da descrição no relatório.

Função : Fórmula de Cálculo para a variável.

Cad.Hist: Lista de Históricos que se somados, vão compor o total da variável.

Part % : Fórmula de Cálculo para percentual relativo no DRE tipo Horizontal.

As Campos Fórmula e Cad.Hist possuem a mesma função.

Expressar vários lançamentos de diferentes Históricos em um campo fórmula é demasiadamente trabalhoso, longo e sujeito a erros. Assim, quando necessário acumular



vários Históricos, basta deixar o campo Fórmula em branco e adicionar os históricos desejados, a partir do cadastro de históricos.

São as Fórmulas disponíveis e seus retornos:

DRECalcFatBruto() : Faturamento bruto a partir das vendas.
DRECalcFatDesc() : Descontos concedidos nas vendas.
DRECalcFatDevol(): Devoluções de vendas.
DRECalcFatLiq() : Faturamento Líquido das Vendas.
DRECalcFatCMV(): Custo das Mercadorias Vendidas a partir das vendas.
DRE(variável) : Valor da variável previamente calculada.
DREMeses() : Quantidade de meses entre a data inicial e final.

Exemplo de Aplicação das Fórmulas:

Item Históricos

Estrutura DRE:DRE GERENCIAL			
V	Tipo	Título	Função
A0			
A1			
B1	=	Rec.Oper.Bruta	DRECalcFatBruto()
F1	-	Devoluções	DRECalcFatDevol()
F2	-	Descontos	DRECalcFatDesc()
H1	=	Rec.Oper.Líquida	DRE("B1")+DRE("F1")+DRE("F2")
J0			
J1	-	Custo Merc.Vendidas	DRECalcFatCMV()
J2	-	Fretes Compras	
L1	=	Lucro Oper. Bruto	DRE("H1")+DRE("J1")+DRE("J2")
L2	%	% Lucro Op. Bruto	DRE("L1")/DRE("H1")
N0			

No exemplo, as variáveis B1, F1, F2 receberão respectivamente os valores de Faturamento Bruto, Devoluções e Descontos.

A Variável H1 receberá a soma de B1,F1 e F2, compondo a Receita Operacional Líquida.

A Variável J1, receberá o Custo das mercadorias vendidas.

A Variável J2 está em branco, recebendo o valor zero, porém, neste caso, o Campo Históricos será checado. Se houver históricos cadastrados, todos os valores baixados no financeiro entre as datas inicial e final pertencentes a estes históricos, serão totalizados.

O quadro abaixo demonstra que todos os lançamentos associados ao histórico "000033" "Fretes" entre as datas inicial e final, serão somados e associados a variável J2.

Para abrir o quadro e incluir históricos na variável, tecla-se "ALT H" ou "F2" sobre o campo.

Dica: Ao incluir ou alterar os históricos, pode-se marcar vários lançamentos a partir do cadastro de históricos, proporcionando a inclusão de vários marcados em uma única operação.

Informática

Exemplo de Inclusão de Históricos

LINHA VERDE INFORMATICA			
Históricos			
Estrutura DRE:DRE GERENCIAL			
V	Tipo	Título	Função
A0			
A1			
B1	=	Re	Históricos Fretes Compras
F1	-	De	Cod.Hist Histórico
F2	-	De	
H1	=	Re	000033 FRETES
J0			
J1	-	Cu	
J2	-	Fr	
L1	=	Lu	
L2	%	%	
N0			

Ao terminar, tecla-se ESC e confirmar com SIM a pergunta sobre se deseja gravar as alterações.

Importante: Tratamento de Erros.

Algumas fórmulas ou funções podem resultar em erro.

No quadro exemplo de programação de fórmulas, a fórmula para cálculo da variável L2:

= DRE("L1")/DRE("H1")

Está sujeita a erro.

Matematicamente não é possível dividir um valor por zero, logo, se DRE("H1") for zero, teremos um erro que inviabilizará o cálculo de "L2" e suas dependências.

Assim, a fórmula correta evitando o defeito é:

= IF(EMPTY(DRE("H1")), 0, DRE("L1")/DRE("H1"))

“Se DRE("H1") for vazio (ou zero),

então retorna Zero,

senão faz a divisão (divide DRE("L1") por DRE("H1")) “