

Configuração das Senhas

Coluna CAD -> Define perfil usuário para o Cadastro de Clientes e Fornecedores

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. Além de ser totalmente permissiva, permite ainda o acesso ao cadastro de Senhas.
A	Administrador. Também é totalmente permissiva porém, não permite o acesso ao cadastro de Senhas.
B	Permite Cadastrar/Alterar clientes e fornecedores. Não permite exclusão ou modificar opções de crédito.
C	Permite Cadastrar/Alterar somente clientes. Não permite exclusão ou modificar opções de crédito.
D	Somente consulta clientes.
E	Somente consulta fornecedores.
F	Permite Cadastrar/Alterar somente fornecedores.
G	Permite Cadastrar/Alterar somente clientes. Inclusive permite modificar opções de crédito.
H	Permite Cadastrar/Alterar somente clientes e fornecedores. Inclusive permite modificar opções de crédito.
P	Permite acesso ao módulo de Marcação de Ponto (módulo avulso).

Coluna ADM -> Define Contas a Receber/ a Pagar e Controle de Caixa.

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. Além de ser totalmente permissiva, permite ainda baixa manual no Contas a Receber e opções de manutenção..
A	Administrador. Não permite exclusão, baixa manual ou lançamento de créditos no contas a receber.
R	Permite Cadastrar/Alterar Inf. Complementares no contas a receber e Cobrança, porém, não permite exclusão, baixa manual ou lançamento de créditos no contas a receber.
P	Permite Cadastrar/Alterar contas a pagar, inclusive fazer baixas.
C	Acumula as funcionalidades dos níveis R e P, descritos acima.
D	Somente consulta contas a receber.
E	Somente consulta contas a pagar.
G	Acumula as funcionalidades dos níveis D e E, descritos acima.
F	Somente inclusão (Opção específica para alguns clientes).
B	Permite apenas acesso ao Controle de Bancos.

Coluna SERV -> Serviços: Somente uso interno Linha Verde Informática (Módulo Avulso).

Coluna ESTQ -> Cadastro de Produtos/ Estoque e Preços.

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. É totalmente permissiva e contém recursos de manutenção (Recomendado apenas para LINHA VERDE INFOR.).
A	Administrador. Também é totalmente permissiva. Não exibe opções de manutenção.
B	Permite apenas consulta e habilita acesso a impressão de etiquetas e relatórios. Libera acesso a ficha Kardex.
L	Permite consulta e alteração do local de estoque do produto.
C	Somente consulta dos produtos, estoque e preço de venda.
D	Somente consulta estoque. Não exibe a coluna com o preço de venda.
E	Permite alteração da quantidade em estoque. Não permite alteração de preços e acesso a custos.
F	Permite Cadastrar/Alterar produtos alterar estoque e o preço de venda.
P	Permite Cadastrar/Alterar produtos sem permitir o acesso ao estoque.

Coluna VEND -> Vendas.

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. É totalmente permissiva e contém recursos de manutenção (Recomendado apenas para LINHA VERDE INFOR.).
A	Administrador. Também é totalmente permissiva. Não exibe opções de manutenção.
B	Cliente: Usado para permitir que os clientes da empresa usem o sistema para postar orçamentos/pedidos. Pré-estabelece o cliente e não permite a troca.
O	Permite ao operador apenas fazer orçamentos.
P	Permite o operador gravar pedidos e orçamentos. Não permite que o vendedor exclua ou modifique os itens do pedido imediatamente após digitados. Sistema opera no modelo PDV.
V	Permite o operador gravar pedidos e orçamentos.
W	Coordenador de Venda: Permite vendedor gravar pedidos, orçamentos e também, autorizar desconto dentro do limite de Gerência.
C	Permite ao operador Faturar pedido e ter acesso as funções de Caixa.
X	Permite ao operador Faturar pedido, sem ter acesso ao caixa.
Y	Permite ao operador Faturar pedido e ter acesso as funções de Caixa, porém não permite orçamentos e opera no modelo PDV.
Z	Permite o operador Faturar pedido e ter acesso as funções de Caixa. Não permite que o operador faturar pedidos em Reserva/Orçamento. Opera no modelo PDV.
D	Permite ao operador Faturar pedido e ter acesso as funções de Caixa, e também, autorizar desconto (Limite de Gerência) e devoluções.
H	Permite ao operador Faturar pedido e ter acesso as funções de Caixa, e também, somente, autorizar devoluções.
E	Expedição: Permite ao operador baixar os pedidos pendentes de entrega.
F	Permite ao operador a função de Caixa e autorizações, porém, não permite autorizar venda estoque insuficiente .
G	Permite ao operador a função de Caixa, Autorizar crédito, descontos e devoluções e estoque insuficiente.
I	Permite ao operador as atribuições do nível “G” sem permitir as operações de caixa. Não Fatura pedido e nem acessa Menu “Caixa”.

Coluna: COMP -> Compras

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. É totalmente permissiva e contém recursos de manutenção, que podem comprometer a estabilidade do sistema.
A	Administrador. Também é totalmente permissiva. Não exibe opções que podem prejudicar o funcionamento do sistema.
B	Limitado: Operador apenas inclui Orçamentos/Cotações.
C	O Operador pode apenas incluir pedidos/notas novas.
D	O Operador pode apenas incluir pedidos/notas novas, não tem acesso ao preço de venda dos produtos.
E	Permite ao operador incluir/alterar pedidos/notas de compra. Não permite baixa ou alterar ou cancelar pedidos baixados.

Coluna TRANSF -> Transferências

Nível	Descrição
	Desativado: Não Exibe o item.
S	Supervisor ou super-usuário. É totalmente permissiva e contém recursos de manutenção, que podem comprometer a estabilidade do sistema.
A	Administrador. Também é totalmente permissiva. Não exibe opções que podem prejudicar o funcionamento do sistema.
C	O Operador pode apenas incluir pedidos novos. Não permite baixar, alterar ou cancelar pedidos.